



GUIA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE VTIME.

ÍNDICE

| | |
|---|----|
| 1 ANTES DE INSTALAR VTIME. | 3 |
| 2 INSTALACIÓN COMO SERVIDOR. | 4 |
| 3 INSTALACIÓN COMO TERMINAL. | 8 |
| 4 PERSONALIZACIÓN. | 9 |
| 5 CLAVES DE INSTALACIÓN. | 10 |
| 6 DIFERENCIAS ENTRE LA VERSIÓN DEMO Y LA REGISTRADA. | 11 |
| 7 REGISTRAR UNA VERSIÓN DEMO. | 12 |
| 8 ACCESO MAESTRO Y ACCESO RESTRINGIDO. | 13 |
| 9 LOGOTIPO DE LA EMPRESA. | 14 |
| 10 REORGANIZACIÓN DE FICHEROS. | 15 |
| 11 CONFIGURACIÓN DE IMPRESOS. | 16 |
| 12 DESINSTALACIÓN DE VTIME. | 17 |
| 13 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | 18 |

1 ANTES DE INSTALAR VTIME.

Para realizar la instalación de VTIME necesitará el archivo comprimido con la versión de VTIME.

Si no dispone de dicho archivo puede descargarlo directamente de www.gestionfuneraria.com en el apartado de descargas.



Posteriormente, elegir la opción de “Descargar Versión de VTIME”

Descargas de la aplicación VTIME "Gestión de funerarias y tanatorios".


-  Descargar Versión de VTIME "Gestión de funerarias y tanatorios" (archivo ejecutable (.exe) 11.3 MB)
-  Descargar instrucciones de instalación de VTIME "Gestión de funerarias y tanatorios" (archivo pdf 88Kb)
-  Descargar Manual de usuario de VTIME "Gestión de funerarias y tanatorios" (archivo pdf 1153Kb)

2 INSTALACIÓN COMO SERVIDOR.

1.- Si se trata de un sistema en red, hay que hacer la instalación primero en el equipo que haga las funciones de servidor, y posteriormente en el resto de equipos de la red.

Si se va a utilizar sólo en un único ordenador, el procedimiento es idéntico que para el servidor.


2.- Hacer doble click sobre el fichero descargado en el punto anterior. Si le aparece una advertencia de seguridad puse la opción de “Ejecutar”:




3.- Tras esto se accederá al asistente de instalación de VTIME. En el mismo deberemos pulsar “Siguiente” para instalar el programa:




4.- A continuación debe seleccionar si la instalación se hace como “Servidor” o como “cliente”. Si quiere hacer una nueva instalación de VTIME seleccione “Servidor”.



5.- Tras esto seleccione donde quiere instalar en su equipo el programa VTIME, si no quiere instalarla en la ubicación que se ofrece por defecto.




6.- Tras pulsar instalar se comienzan a copiar los archivos a su disco duro:



7.- Pulse la opción de "Terminar para ejecutar VTIME".

8.- A continuación debe indicar el nombre de su empresa funeraria o tanatorio, así como el CIF (datos fiscales).



Configuración de empresa


¡Atención!
Los datos introducidos no podrán ser modificados posteriormente

Razón social:

C.I.F. / N.I.F.:

Aceptar Cancelar

9.- Por último se pide la clave de activación. Para la versión demo es 00000000 (nueve ceros).



Instalación

prueba
B96901962

Clave primaria:


Clave secundaria: (00000000 = Demo)

Aceptar Cancelar

10.- Para acceder a la aplicación debe indicar:

USUARIO: MAESTRO (En mayúsculas).

La contraseña debe dejarla en blanco




Identificación de usuario

Usuario: Aceptar

Contraseña: Abandonar

3 INSTALACIÓN COMO TERMINAL.

1.- Una vez instalado todo en el servidor, hay que instalar en cada equipo de la red en el que vaya a usar VTIME el programa en modo cliente. El proceso de instalación es idéntico al que se hace en modo servidor salvo que en el punto 4 debe indicar que la instalación se hace un modo “Cliente”.



2. Posteriormente, observará como se abre un cuadro de diálogo para indicar dónde se encuentra la carpeta de datos. Indicar el camino completo bien mediante \\servidor\VTIME\, o bien con una unidad virtual creada previamente (Z:\).

3. Esto crea también en el escritorio un acceso directo a la aplicación y siempre hay que iniciarla desde este acceso directo.

4 PERSONALIZACIÓN.

Durante la instalación se solicita la razón social y el NIF/CIF de la empresa. El dato del NIF/CIF **debe introducirse correctamente** puesto que después no podrá ser modificado, tanto en versión demo como en versión registrada.

5 CLAVES DE INSTALACIÓN.

En el siguiente paso se muestra una clave primaria, compuesta por cinco bloques de tres cifras y el proceso de instalación solicita una clave secundaria. Esta clave determina si la versión instalada funcionará como una versión demo o registrada.

Para instalar una versión demo se deberá indicar como clave secundaria **"000000000"** (nueve ceros).

Para instalar una versión registrada (o licenciar una versión demo), se introducirá la clave secundaria que será suministrada desde el proveedor donde adquirió la aplicación.

6 DIFERENCIAS ENTRE LA VERSIÓN DEMO Y LA REGISTRADA.

La versión demo es totalmente operativa en cualquiera de sus opciones. La limitación consiste en un número máximo de servicios a registrar. También, en la versión demo, los documentos impresos aparecen con una marca al agua indicando “*Versión Demo*”.

7 REGISTRAR UNA VERSIÓN DEMO.

Cualquier versión demo puede actualizarse a versión registrada. Para ello se accederá a la pantalla “*Acerca de VTIME*” (en el menú utilidades), y se pulsará sobre el botón “*Registrar*”. Este botón solo estará disponible cuando el acceso a la aplicación haya sido realizado mediante la *clave maestra*.

El botón “*Registrar*” no aparecerá cuando se trate de una versión ya registrada.

8 ACCESO MAESTRO Y ACCESO RESTRINGIDO.

Al acceder a la aplicación, si así ha sido configurado, se solicitará una clave de acceso. Esta clave de acceso puede ser de dos tipos: *Clave Maestra* y *Clave Restringida*. Dependiendo de la clave que introduzca para identificarse ante VTIME, se accederá o no a determinadas funcionalidades de la misma. La contraseña maestra da acceso a cualquier opción de la aplicación y permite visualizar toda la información. La clave restringida tiene las siguientes limitaciones:

- Oculta los precios de costo (tanto en pantalla como en impresora).
- Imposibilita el acceso a determinadas opciones como: Parámetros, Cambio de claves de acceso, Configurar impresos y Reorganización de ficheros.

Inicialmente la aplicación se instala sin clave de acceso definida. Para determinar estas claves se hará mediante la opción "*Cambio de contraseña*" del menú de utilidades.

9 LOGOTIPO DE LA EMPRESA.

Mediante la opción “*Parámetros*” del menú de mantenimientos, es posible personalizar completamente los datos de la empresa, así como capturar la imagen del logotipo de la misma para insertarla en los documentos que genera la aplicación.

La imagen del logotipo deberá ser de **formato .BMP**, con una resolución recomendada de **200 x 100 píxeles**, con el fin de no distorsionar la imagen en su tratamiento posterior.

El logotipo predeterminado es el logotipo de VTIME. De no desear incluir un logotipo (algo que no se recomienda) se deberá generar una imagen .BMP en blanco y capturarla con este procedimiento.

10 REORGANIZACIÓN DE FICHEROS.

Este proceso, (que se encuentra en el menú de utilidades), regenera los ficheros índice de las tablas de la aplicación y elimina información inservible de dichas tablas.

Este es por tanto un proceso que beneficia al funcionamiento del sistema y puede ser ejecutado de forma periódica.

También permite en determinadas situaciones recuperar las tablas después de algunas contingencias como cortes de luz, etc.

Este proceso debe ejecutarse siempre **EN MODO EXCLUSIVO**, es decir, sin que ningún usuario más esté conectado al sistema VTIME, y sólo es accesible mediante el *acceso maestro*.

11 CONFIGURACIÓN DE IMPRESOS.

VTIME genera todos sus documentos en papel blanco de tamaño DIN A4, excepto el documento del Juzgado que ha de ser necesariamente en el papel suministrado por éste.

Al tratarse de un documento preimpreso, pueden existir desajustes en los datos dependiendo de la impresora. Para ello existe esta opción de “*Configurar impresos*” que permite *mover* los datos a imprimir para ajustar correctamente la impresión.

12 DESINSTALACIÓN DE VTIME.

Al instalar VTIME se crea una carpeta con el nombre determinado en la instalación (por omisión \VTIME). En ella se instalan los archivos precisos para cada caso (servidor o terminal). Asimismo se instalan bibliotecas en los directorios de Windows al efecto.

La desinstalación puede hacerse simplemente eliminando dicha carpeta y el acceso directo del escritorio de Windows, pero esto mantendría las bibliotecas y el registro de Windows intacto.

Una desinstalación correcta sería utilizando la opción *“Agregar o quitar programas”* del *Panel del Control* de Windows. Este proceso libera cualquier referencia a VTIME. Posterior a este proceso se deberá eliminar la carpeta donde se encontrara instalado y todo su contenido que reste.

13 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.

VTIME funciona correctamente en cualquier sistema Windows de 32 bits. Se recomienda sin embargo su instalación en equipos que como mínimo cumplan las siguientes características:

- Pentium V
- Windows 95/98/ME/XP/Vista/7/8
- 1GB. RAM.

Por las características del diseño y la gran cantidad de información manejada en determinadas pantallas de VTIME, es imprescindible que la resolución de pantalla sea como mínimo de 800 x 600 píxeles. En caso de resoluciones inferiores, VTIME mostrará un mensaje de aviso y cerrará la aplicación.

El número de colores determinado en el *adaptador de pantalla* de Windows, no afecta al funcionamiento normal de VTIME, si bien un valor bajo de este parámetro (16 colores o 256 colores) ocasionaría una visualización defectuosa de determinadas imágenes, sin que esto signifique un funcionamiento erróneo. Se recomienda por tanto utilizar configuraciones de *Alta densidad* o *Color verdadero*.



C/ Gregorio Mayans 3-4.

46005. Valencia.

Tlf: 902 090 350.

hola@gestionfuneraria.com